

Fa hajás k festés

Contributed by viola

2004. October 19. Tuesday 19:41

Last Updated 2007. September 02. Sunday 22:30

There are no translations available. Hogyan kell festeni a fa hajás k-t? Az itt leírtakat nem kell kábe véssett okosságnak felfogni csupán egy véslemény. A cikk egy egyedi kérésre íródott, de talán sokan hasznosnak találják a benne foglaltakat.

Fa hajás t festeni szinte bájr mivel lehet. Temperás t kót komponens autás nyezás lakkig. Nyilván a temperás t nem árt utána átlakozni de minimum 2-3 nap után. Ami talán a lésnyeg. Nagy felület (dekk, hajás oldal , hajás fenék) ha egy másd van rá fájni kell. Elre bocás itaním : fájás alatt nem a sprayt árttem. Ecsettel a legritkábban tudok szóp felület eláll-tani. A kisebb darabokat természetesen ecsetelem, ott sem mindent, mert az ágyakat inkább fájom vagy amiből sok van. Modellezás szakboltokban van kis kiserelésben szinte minden szán autás minás ságás festék, egy rás szák ecsetelhetás más rás szák csak fájhatás. Az ecsetelhetás festék mindig fájhatás ez visszafelé csak kis felületre igaz. Fájva ugyanazzal a festékkal szebb felület kapok mint ecsetelve. 100 grammos adagokban kaphatás festék szaküzletekben, kótkomponens autás festék. Ez természetesen csak fájhatás.

A fáj festés eltt a festés milyenságtól fájggetlenél el kell kószá-teni. Ez jelenti a csiszolást, párustás m-tá alapreg kópását. Az elás szá-tás az árt fontos (nem fontoskodás) mert a fa palánk attál fájggén, hogy a nívó mely rás szából lettek az egyes léscek kás rás szelve más más másdon isszák be a festéket , és igen kóteheti a vésgeredmenyt. Mikor kósz a test, a palánkok illesztási hibás jít kell elás szás r eltántetni. Attál fájggén, hogy szán-re fogok festeni vagy lakkozni fogok, vás lasztom meg a használni ká-vás int anyagot. Ugye, festés esetén nem szám az anyag szán-ne má-g lakkozás skor a fa és a tá m-tá (fakitt stb.) szán-nek egyezni illik. Ha ez kósz, kezdá dhet a festéshez valás elás szá-tás. Csiszolni 400-600-800 finomság papárral szoktam. Az elás elás szá-tá csiszolás u meg nedves-tem a felületet, megvás rom má-g megsás rad (minimum 24 ára) akkor picike szás rás k fognak (nagy-tá alatt) lás zani. Ezeket ismót lecsiszolom egy fokozattal finomabb papárral. Párustás m-tá anyagokat jobb festékboltban szoktam venni (nem akarok más rás t á-rni, mert nem biztos, hogy pont azt meg tudja valaki szerezni amit áon használok.) A párustás m-tá fel lehet kenni ecsettel, megvás rom má-g megsás rad ez is tábbnyire 24 ára. Kószás r az elás bb is, de nem csiszolhatás szás r! Ácsiszolom lazán -600-800 papárral. Szás rás gittel megcsinárom az alapot (nyilván lakkozott hajás esetében nem) majd 800-1000 -es papárral átsiszolom.

Ha kót, illetve tább szán-nás a hajás (lás d Victory) elás bb a vilás gosabb, (fedhetás bb) szint fájom, természetesen a má szán-nás, vagy nem festendás rás zeket kitakarom. Ha van más sodik szán-n az elás t tá kóletesen meghagyom szás radni . (kb 4 nap vagy tább) Az elás szán-n festés szálás nek természetesen tább kell áoni a szán-n vás lasztás- vonalás jl. Az elás szálás t lecsiszolom 800-1000 á€ es papárral , hogy ne legyen á€ lás pcsás á€ szalagot igen gondosan ragasztó szán-nvás lasztás vonalra , nehogy alás fájjon a kás vetkezás szán-n. A nem festendás rás zeket hasonlás an kitakarom mint az elás szán-nás l. Fájom a más sodik szint. A takarás szalag levátelás vel megvás rom a teljes szás radás t. Az árt fontos az elás szás r teljesen szás rznak lenni , nehogy a takarás szalag leszedje. Az egyes szán-neket, ha fájom egy rás tegben viszem fel (elás szás r csak bekás dás lve kás rbe majd ismót átfájva kás rbe ágyelve , nehogy megfolyjon. Ha mindezt ecsettel kell elkószá-tenem a vás ltoás cs csak annyi , hogy akkor nem tudom egy rás tegben a kélás festéket felvinni , hanem 2-3 rás teg kell megcsinárom, festéktál fájggén kb. naponta 1-1 rás teg. Igen finom szás rás ecsetet szoktam használni (oszlás ecset). Bizonyos festékeknl a rás tegek kás zás tt csiszolni is kell. (ez a direkt modell festékeknl nem igaz) A lakkot (bármilyet) lehet tálhás g-tani akkor az erezetet kihozza , de vastagságga minimás lis. Lakkozás snás jl az ecset nyomok sokkal kevésbás lás zszanak mint szán-nesnl.

Ami a simás ágot és elás kószá-tás t illeti a Fás rumban valahol, volt olyan véslemény, hogy a tá sima, lakkozott, fájny felületek nem adják vissza az eredeti hajás milyenságtól, tá mesterkót. Ha vessás k az általás nos 1:100 kás rás l arás nyt, az eredeti hajás felületi simás ágás t is 100 szorosán kell kicsinyá-teni. Ha az eredetin 2 mm durvaságás , volt a festés , vagy netán kás trás ny (az más r olyan durva mint az autás pálya) á 0,02 mm lehet ugyanaz a modellen. Ezt meg ugye más g nagy-tás val sem biztos, hogy lás tni lehet.

Talán ennyi jutott most eszembe.